オンプレミスサーバーの利用 ver10.1

- 自社でライセンスサーバーを立て、RapidMinerにアルテアライセンスを適用する -





はじめに



アルテアライセンスについて

Ver10.1より、RapidMinerはアルテアライセンスで動作するようになりました。 RapidMiner Studioでは、基本的に**20 Units**を使用します。

この後の操作では、以下を使用します。

- RapidMiner Studio ver10.1以降
- Altairライセンスファイル (altair_lic.datファイル)

手順

1.	ライセンスの申請 p5
2.	サーバーを立てる p10
3.	RapidMiner Studioの起動
	2. Mac OSの場合 1. 環境変数の設定 2. RapidMiner Studioの起動
4.	 補足 Unit数が足りないとどうなるか? レガシーのRapidMinerのライセンスを使用できるか? 使用しているUnits数はどこで確認できるか 通信ポートやログファイルの出力先は、どこで変更できるか Managedサーバーとオンプレミスサーバーを使い分けられるか 使用量レポートについて

手順

1.	ライ1	センスの申請 p5	
2.	サーノ	バーを立てる	
3.	Rapi 1.	dMiner Studioの起動	
	2.	Mac OSの場合 1. 環境変数の設定 2. RapidMiner Studioの起動	
4.	補足		
	•	Unit数が足りないとどうなるか?	
	•	レガシーのRapidMinerのライセンスを使用できるか?	
	•	使用しているUnits数はどこで確認できるか	
	•	通信ポートやログファイルの出力先は、どこで変更できるか	
	•	Managedサーバーとオンプレミスサーバーを使い分けられるか	
	٠	使用量レポートについて	

申請時に必要なもの

オンプレミスサーバーでライセンスを使用する場合は、申請時に以下が必要です。

- OS
- デバイス名
- ホストID
- ホストタイプ (ホストIDの確認の際に、一緒に確認できます)



2023年5月現在(ver15.2)、ライセンスサーバーのサポートOSは以下になります。

Officially Supported Platforms:

Platform		Package Name
OS	Architecture	
Windows 7, 8.1, 10, 11,		
Server 2008R2, 2012,	x86_64	altair_licensing_ <version>.win64_x64.exe</version>
2016, 2019, 2022		
RHEL 7, 8, 9	x86_64	altair_licensing_ <version>.linux_x64.bin</version>
CentOS 7, 8	x86_64	altair_licensing_ <version>.linux_x64.bin</version>
SLES 11, 12, 15	x86_64	altair_licensing_ <version>.linux_x64.bin</version>
macOS 11, 12, 13	x86_64	altair_licensing_ <version>.darwin_universal.zip</version>

デバイス名の確認

コンピュータの名前を入力してください。

例)

ណ៍	π− 	
設	定の検索	٩
シス	ታሪ	
₽	ディスプレイ	
(1))	サウンド	
\Box	通知とアクション	
Ċ	電源とスリープ	
D	バッテリー	
—	記憶域	
æ	タブレット	

詳細情報

お使いの PC は監視されており、保護されています。

Windows セキュリティで詳細を確認する

デバイスの仕様

デバイス名	pc10144
完全なデバイス名	
プロセッサ	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz 2.50 GHz
実装 RAM	32.0 GB (31.7 GB 使用可能)
デバイス ID	
プロダクト ID	
システムの種類	64 ビット オペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ
ペンとタッチ	このディスプレイでは、ペン入力とタッチ入力は利用できません

ホストIDの確認

① 以下のリンクより、ご使用のOSに応じたホストID確認用プログラムをダウンロードします <u>https://community.altair.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0117303&s</u> <u>ys_kb_id=6fe2addc1bf70114c4dfdbd9dc4bcb9d&spa=1</u>

- ② ファイルを展開します
- ③ 「almutil_gui」を実行します
- ④ 「HostID」タブでホストIDを確認できます



申請には、この内の1つを使用します。

複数表示される場合は、常に参照できる ホストID(VPNやBluetoothなど利用環 境によって参照できない可能性のあるホ ストIDを避けて)を申請に使用してくだ さい。

どのホストIDかわからない場合は、 「Export to File」ボタンで生成される テキストファイルを申請時に添付してく ださい。

手順

1.	ライ	センスの申請 p5	5
2.	サー	バーを立てるp1	LO
3.	Rapi 1.	idMiner Studioの起動 Windowsの場合 1. 環境変数の設定 2. RapidMiner Studioの起動	17
	2.	Mac OSの場合 1. 環境変数の設定 2. RapidMiner Studioの起動	
4.	補足	p2	27
	۰	Unit数が足りないとどうなるか?	
	۰	レガシーのRapidMinerのライセンスを使用できるか?	
	•	使用しているUnits数はどこで確認できるか	
	•	通信ポートやログファイルの出力先は、どこで変更できるか	
	•	Managedサーバーとオンプレミスサーバーを使い分けられるか	
	۰	使用量レポートについて	

サーバーを立てる

① ライセンスファイルをサーバーの任意の場所に配置します (以下はデスクトップの例)



② Altair Oneにログインし、Marketplaceへ向かいます

Altair One

https://altairone.com/Dashboard





サーバーを立てる

- ③ 左のカテゴリより、 Product Groups > Data Analyticsを選択します
- ④ RapidMinerを選択し、Try Buyをクリックします
- ⑤ License Managerタブに移動し、ご使用のOSに合ったインストーラーをダウンロードします。



サーバーを立てる

- ⑥ ダウンロードしたインストーラーを解凍し、ファイルを実行します
- ⑦ 立ち上がれば、OKボタンを押してダイアログを進めます
- ⑧ License Agreementを下までスクロールし、同意してNextをクリックします





⑨ インストールディレクトリを設定し、Nextをクリックします

⑩ Yesを選択し、①でライセンスファイルを置いた場所のパスを入力し、Nextをクリックします



デフォルトパス

Windows: C:¥Program Files¥Altair¥licensing15.x Linux: /usr/local/altair/licensing/15.x

例) C:¥Users¥Administrator¥Desktop¥altair_lic.dat

サーバーを立てる

① インストールサマリーが表示されます。確認後、Installをクリックしてインストールを開始します② Doneをクリックし、インストールを終了します



サーバーを立てる

⑪で、プロキシ等でライセンスサーバーがインターネットへアクセスできない場合は、

「Automated Usage Reporting」が表示されます。

ライセンスの使用量ログを自動送信する場合は、 Yesをクリックし、必要なプロキシ情報を入力してください。 (p32にも補足があります)

手順

1.	ライ	センスの申請	p5
2.	サー	バーを立てる	p 10
3.	Rapi 1.	oidMiner Studioの起動	p 17
	2.	Mac OSの場合 1. 環境変数の設定 2. RapidMiner Studioの起動	
4.	補足 • •	Unit数が足りないとどうなるか? レガシーのRapidMinerのライセンスを使用できるか? 使用しているUnits数はどこで確認できるか 通信ポートやログファイルの出力先は、どこで変更できるか Managedサーバーとオンプレミスサーバーを使い分けられるか 使用量レポートについて	p27

RapidMiner Studioの起動

この先の操作はOSによって手順が少し異なるので、ご利用のOSの手順で設定してください。

- Windows \rightarrow p19 \sim
- Mac OS \rightarrow p24 \sim

なお、どの端末でも以下の操作を行っています。

- 1. 環境変数の設定
- 2. RapidMiner Studioの起動



ライセンスサーバーと通信するために、端末に環境変数を設定する必要があります。 ここでは例として、Windows11の方法を紹介します。

- ① スタートボタンを右クリックし、「設定」を起動します
- ② システム > バージョン情報 を選択します
- ③ システムの詳細設定 を選択します



環境変数の設定(Windowsの場合)



- ④ 環境設定 をクリックします
- ⑤ システム環境変数の新規をクリックします







⑥ 以下のように環境変数を設定します

変数名: ALTAIR_LICENSE_PATH 変数値: 6200@<ライセンスサーバー名またはライセンスサーバーのIPアドレス>

システム変数の編集		×
6		
変数名(N):	ALTAIR_LICENSE_PATH	
変数値(V):	6200@	
ディレクトリの参照(D) ファイルの参照(F) OK キャンセノ	L





- ⑦ すべてのダイアログで「OK」を押して、ダイアログを閉じます。(おそらく計3回)
- ⑧ (オプション)環境変数が設定できたか確認します。
- 「Win」+「R」キーで開いたダイアログに、「cmd」と入力して、コマンドプロンプトを開きます。 以下のように入力し、⑥で設定した変数値が返ってくるか確認します。

echo %ALTAIR_LICENSE_PATH%

もし「6200@<ライセンスサーバー名orIPアドレス>」のように返ってこなければ、PCを再起動して、 再度確認してみてください。

ファイル名を指定して実行 ×	C:¥WINDO	DWS¥system32¥cmd $ imes$	+ ~
実行するプログラム名、または開くフォルダーやドキュメント名、インターネットリソース名を入力してください。	Microsoft (c) Micros	Windows [Version soft Corporation	n 10.0.22621.1702] . All rights reserved
名前(<u>O</u>): cmd ~	C:\Users\	9 >echo %ALT#	AIR_LICENSE_PATH%
8 OK キャンセル 参照(B)	0200@		

「6200@~」と返ってきているので、OK!





環境変数も設定できれば、RapidMiner Studioのアプリケーションを起動します。 起動後、RapidMiner Studio上部ツールバーの「設定」 > 「ライセンスを管理」より、 Altair Unitsの表記があれば、アルテアライセンスで起動できています。









環境変数の設定は、ターミナルでコマンドを実行します。

①, ②の手順で環境変数を編集します。

※まずterminal.appを開きます。

(command + スペースキーで Spotlight検索を開き, 「terminal」と入力)

① 以下のコマンドを実行して環境変数を設定します

(<hostname or IP address>には、ライセンスサーバーのサーバー名またはIPアドレスを入力してください

echo 'export ALTAIR_LICENSE_PATH=6200@<hostname or IP address>' >> ~/.zshrc

② 以下のコマンドを実行して環境変数を反映させる

source ~/.zshrc



Ver10.1の場合、 Altairライセンスを使用するには**ターミナルから起動**させてください。

(ソフトの不具合で、今後アプリケーションから起動できるよう改修予定です。)

Altairライセンスを適用したRapidMiner Studioの起動方法

①ターミナルを起動(command + スペースキーで Spotlight検索を開き「terminal」と入力、terminal.appを開く)
 ②アプリケーション> RapidMiner Studio を右クリック> パッケージの内容を表示> Contents> Resources>
 RapidMiner-Studio-App をコマンドプロンプトにドラッグ&ドロップします。



Studioの起動(Mac OSの場合)



RapidMiner Studioの起動後、Altairライセンスの適用に成功すると表記が右のように変わります。 RapidMiner Studio上部ツールバーの 設定 > ライセンスを管理





手順

1.	ライセンスの申請	p)5
2.	サーバーを立てる	pp)10
3.	RapidMiner Stu 1. Windowsの 1. 環境変 2. Rapic	ɪdioの起動p D場合 逐数の設定 IMiner Studioの起動)17
	2. Mac OSの均 1. 環境変 2. Rapic	場合 E数の設定 Miner Studioの起動	
4.	補足 ・ Unit数が足 ・ レガシーのF ・ 使用している ・ 通信ポート ・ Managed ・ 使用量レポー	p りないとどうなるか? RapidMinerのライセンスを使用できるか? るUnits数はどこで確認できるか やログファイルの出力先は、どこで変更できるか ナーバーとオンプレミスサーバーを使い分けられるか ートについて	127

補足

■Unit数が足りないとどうなるか? 右のようなエラーメッセージが表示されます。



■レガシーのRapidMinerのライセンスを使用できるか? 設定 > プリファレンス > 一般 より、 Prefer to use a RapidMiner licenseにチェックを入れて 再起動すると、レガシーのRapidMinerライセンスを使用

することができます。

Macの場合は 設定 > Preferences > License より設定する。

T RapidMiner Studio プリファレ	עקע			×
RapidMiner St	udioの動作とディスブレイの設定			
		フィルタ: 設定を検索		
-#2				^
スタートアップ	パーセント表示での小数の桁数	2	١	
システム	小数の桁数	3	١	
	並列実行			
更新	プロセスに対するスレッドの最大数	0	١	
インターフェイス	同時実行するバックグランドプロセスの最大数	0	١	
プロキシ				
検索	ハッククラワンド美行での人レッドの最大数	0		
In-Database Processing	一般			
Keras	ランダムシード	2001	١	
Backend	メタデータにおける名義値の最大数	100	(i)	
Recommender	デーク型の推測に使用するデーク教の長大体	100	0	
Python Scripting				
Licenses	プロセス実行時の階層の最大数	100	١	
	Prefer to use a RapidMiner license		٢	~
		🗸 ОК 🗙 ++:	ノセル	,

補足

■使用しているUnits数はどこで確認できるか

Altair License Utility((almutil_gui)のLicense Usageタブで確認可能です。

imutii_15.1.0 > V (D almutil_15.1.000使架	
名前	更新日時	種類
3rdparty	2022/09/30 14:51	ファイル フォルダー
almutil.exe	2022/09/30 14:51	アプリケーション
💊 almutil_gui.exe	2022/09/30 14:51	アプリケーション
almutil_release	2022/09/30 14:51	ファイル
🚳 liblmx-altair.dll	2022/09/30 14:51	アプリケーション拡張
M manifest-md5.txt	2022/09/30 14:51	TXT ファイル

ostID License Usage Managed Licensing Act	vation Borrowing Local Admin	Remote Ad	min		
B Host	Port 6200	Serv V I	ver Types LM-X Managed Filters		
id ilters sature (none) User		└── Colla	pse on share string used licenses		
iext Tree					
6200@jpkypc10144			Server Uptime: 5 hour(s) 33 min(s)		
✓ GlobalZoneAP	21000 of 100002 used	v22.0	Expire date: 2023-04-14		
21000 license(s) used by imoto@jpkypc10144 Share String: imoto:jpkypc10144			Checkout: 2022-09-30 14:20		
> HWHyperGraph	6000 of 2147483647 used	v22.0	Expire date: 2023-04-14		
✓ HWHyperView	42000 of 2147483647 used	v22.0	Expire date: 2023-04-14		
21000 license(s) used by imoto@jpkypc10144 Share String: imoto:jpkypc10144:1642469435	4000_1664515205_463247		Checkout: 2022-09-30 14:20		
21000 license(s) used by imoto@jpkypc10144 Share String: imoto:jpkypc10144:1299211946	40416_1664515203_771720		Checkout: 2022-09-30 14:20		
> HWLauncher	1000 of 2147483647 used	v22.0	Expire date: 2023-04-14		
> HWSimLabExternalSolverInterface	42000 of 2147483647 used	v22.0	Expire date: 2023-04-14		
➤ HWSimLabPrePost	42000 of 2147483647 used	v22.0	Expire date: 2023-04-14		
21000 license(s) used by imoto@jpkypc10144 Share String: imoto:jpkypc10144:22120_177111	20_1664515225_960617		Checkout: 2022-09-30 14:20		
21000 license(s) used by imoto@jpkypc10144 Share String: imoto:jpkypc10144:2240_1614950	416_1664515269_112154		Checkout: 2022-09-30 14:21		
✓ HyperWorks	HyperWorks 21000 of 100000 used				
21000 license(s) used by imoto@jpkypc10144 Share String: imotorinkypc10144			Checkout: 2022-09-30 14:20		

補足

■通信ポートやログファイルの出力先は、どこで変更できるか

各種設定は「altair-serv.cfg」に記述します。

- 通信ポート(デフォルト6200)
- ログファイルの出力先
- ライセンスファイルの場所
- 利用制限など

※記述を変更した場合、「Altair License Server」のサービス再起動が必要です。

プロセス パフォーマンス	アプリの履歴	29-	トアップ	ユーザー	詳細	サービス
~	P	ID	説明			
ALG			Applie	ation La	yer Gat	eway Ser
174		C 40	Altaria	1: 0		
Altair License Server						
Altair License Server	開始	à(S)				
Altair License Server AppIDSvc Appinfo	開始停止	à(S) :(T)				



補足

■ Managedサーバーとオンプレミスサーバーを使い分けられるか

ALM_HHWU環境変数を追加することで、Managedかオンプレミスかを制御することができます。

環境変数の設定内容	ライセンス取得の動作イメージ
ALM_HHWUの環境変数設定なし	オンプレミス ⇒ Managedの順にライセンス取得を試みます。
ALM_HHWU=F	オンプレミスライセンスのみ取得を試みます。
ALM_HHWU=T	Managedライセンスのみ取得を試みます。

補足

■ 使用量レポートについて

Usage Reporting Toolとは?

Altair License Manager(ALM)をインストールすると、使用量レポートをAltairに自動的に送信する ツールが付属します。

自動送信のために、プロキシサーバーの設定が必要です。

License Managerインストール時にレポート送信の可否テストを自動的に行い、 通信できない場合はプロキシサーバー情報の入力が必要な旨のメッセージを表示します。

インストール完了後「alus.conf」ファイルにプロキシサーバー情報を記述してください。

- ALUS_HTTP_PROXYHOST=<プロキシホスト>
- ALUS_HTTP_PROXYPORT=<プロキシポート番号>
- ALUS_HTTP_PROXY_USER=<ユーザー名>
- ALUS_HTTP_PROXY_PASSWORD=<パスワード>
 ※無効な値が記述されている場合、ライセンスサーバーサービス起動に失敗します。

自動送信が不可の場合は、C:¥Program Files¥Altair¥licensing15.2¥data¥pendingフォルダをお送りいただきます。