オンプレミスサーバーの利用 ver10.2

- 自社でライセンスサーバーを立て、RapidMinerにアルテアライセンスを適用する -





はじめに



アルテアライセンスについて

Ver10.1より、RapidMinerはアルテアライセンスで動作するようになりました。 RapidMiner Studioでは、基本的に**20 Units**を使用します。

この後の操作では、以下を使用します。

- RapidMiner Studio ver10.2
- Altairライセンスファイル (altair_lic.datファイル)

手順

1.	ライセンスの申請	p5
2.	サーバーを立てる	p10
3.	初回起動時	p17
4.	RapidMinerの日本語化	p22
5.	Ver10.1から持ち上がりの場合	p24
6.	使用しているライセンスの確認	p26
7.	設定を変更したい場合	p28
8.	アルテアライセンスの設定が出ない場合	p31
9.	補足	p33
	・ Unit数が足りないとどうなるか?	
	 レガシーのRapidMinerのライセンスを使用できるか? 	
	・ 使用しているUnits数はどこで確認できるか	
	 通信ポートやログファイルの出力先は、どこで変更できるか 	
	・ Managedサーバーとオンプレミスサーバーを使い分けられるか	
	・ 使用量レポートについて	

ライセンスの更新 (ライセンスマネージャのバージョンが同じ場合)

手順

1.	ライセンスの申請	p5
2.	サーバーを立てる	p10
3.	初回起動時	p17
4.	RapidMinerの日本語化	
5.	Ver10.1から持ち上がりの場合	p24
6.	使用しているライセンスの確認	p26
7.	設定を変更したい場合	p28
8.	アルテアライセンスの設定が出ない場合	p31
9.	補足	p33
	・ Unit数が足りないとどうなるか?	-
	 レガシーのRapidMinerのライセンスを使用できるか? 	
	・ 使用しているUnits数はどこで確認できるか	
	 通信ポートやログファイルの出力先は、どこで変更できるか 	
	 Managedサーバーとオンプレミスサーバーを使い分けられるか 	
	・使用量レポートについて	
	・ ライセンスの更新 (ライセンスマネージャのバージョンが同じ場合)	

申請時に必要なもの

オンプレミスサーバーでライセンスを使用する場合は、申請時に以下が必要です。

- OS
- デバイス名
- ホストID
- ホストタイプ (ホストIDの確認の際に、一緒に確認できます)



2023年5月現在(ver15.2)、ライセンスサーバーのサポートOSは以下になります。

Officially Supported Platforms:

Platform		Package Name
OS	Architecture	
Windows 7, 8.1, 10, 11,		
Server 2008R2, 2012,	x86_64	altair_licensing_ <version>.win64_x64.exe</version>
2016, 2019, 2022		
RHEL 7, 8, 9	x86_64	altair_licensing_ <version>.linux_x64.bin</version>
CentOS 7, 8	x86_64	altair_licensing_ <version>.linux_x64.bin</version>
SLES 11, 12, 15	x86_64	altair_licensing_ <version>.linux_x64.bin</version>
macOS 11, 12, 13	x86_64	altair_licensing_ <version>.darwin_universal.zip</version>

デバイス名の確認

コンピュータの名前を確認してください。

例)

ណ៍	ホーム	
毄	定の検索	Q
シス	ታሪ	
Ţ	ディスプレイ	
다))	サウンド	
₽	通知とアクション	
Ů	電源とスリープ	
	バッテリー	
	記憶域	
교	タブレット	

詳細情報

お使いの PC は監視されており、保護されています。

Windows セキュリティで詳細を確認する

デバイスの仕様

デバイス名	pc10144
完全なデバイス名	
プロセッサ	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz 2.50 GHz
実装 RAM	32.0 GB (31.7 GB 使用可能)
デバイス ID	
プロダクト ID	
システムの種類	64 ビット オペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ
ペンとタッチ	このディスプレイでは、ペン入力とタッチ入力は利用できませ ん

ホストIDの確認

① 以下のリンクより、ご使用のOSに応じたホストID確認用プログラムをダウンロードします <u>https://community.altair.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0117303&s</u> ys_kb_id=6fe2addc1bf70114c4dfdbd9dc4bcb9d&spa=1

- ② ファイルを展開します
- ③ 「almutil_gui」を実行します
- ④ 「HostID」タブでホストIDを確認できます



申請には、この内の1つを使用します。

複数表示される場合は、常に参照できる ホストID(VPNやBluetoothなど利用環 境によって参照できない可能性のあるホ ストIDを避けて)を申請に使用してくだ さい。

どのホストIDかわからない場合は、 「Export to File」ボタンで生成される テキストファイルを申請時に添付してく ださい。

手順

ライセンスの申請	p5	
サーバーを立てる	p10	
初回起動時	p17	
RapidMinerの日本語化	p22	
Ver10.1から持ち上がりの場合	p24	
使用しているライセンスの確認	p26	
設定を変更したい場合		
アルテアライセンスの設定が出ない場合	p31	
 補足 Unit数が足りないとどうなるか? レガシーのRapidMinerのライセンスを使用できるか? 使用しているUnits数はどこで確認できるか 通信ポートやログファイルの出力先は、どこで変更できるか Managedサーバーとオンプレミスサーバーを使い分けられるか 使用量レポートについて ライセンスの更新 (ライセンスマネージャのバージョンが同じ場合) 	p33	
	 ライセンスの申請 サーバーを立てる 初回起動時 RapidMinerの日本語化 Ver10.1から持ち上がりの場合 使用しているライセンスの確認 設定を変更したい場合 アルテアライセンスの設定が出ない場合 補足 Unit数が足りないとどうなるか? レガシーのRapidMinerのライセンスを使用できるか? 使用しているUnits数はどこで確認できるか 通信ボートやログファイルの出力先は、どこで変更できるか 通信ボートやログファイルの出力先は、どこで変更できるか 使用量レポートについて ライセンスの更新 (ライセンスマネージャのバージョンが同じ場合) 	

サーバーを立てる

① ライセンスファイルをサーバーの任意の場所に配置します (以下はデスクトップの例)



① 代表者がAltair Oneにアカウントを作成し、Marketplaceへ向かいます。
 Altair One: <u>https://altairone.com/Dashboard</u>
 ※すでにアカウントを作成している場合は、ログインしてください

Welcome to Altair One Additional Services ~ E-mail * Support & Services Manage Account E-mail address Need Help? ity & Support Managed Licenses Marketplace Profile Continue Altair Connect Users Don't have an account Register Registerを選択

サーバーを立てる

- ③ 左のカテゴリより、 Product Groups > Data Analyticsを選択します
- ④ RapidMinerを選択し、Try Buyをクリックします
- ⑤ License Managerタブに移動し、ご使用のOSに合ったインストーラーをダウンロードします。



サーバーを立てる

- ⑥ ダウンロードしたインストーラーを実行します
- ⑦ 立ち上がれば、OKボタンを押してダイアログを進めます
- ⑧ License Agreementを下までスクロールし、同意してNextをクリックします





⑨ インストールディレクトリを設定し、Nextをクリックします

⑩ Yesを選択し、①でライセンスファイルを置いた場所のパスを入力し、Nextをクリックします



デフォルトパス

Windows: C:¥Program Files¥Altair¥licensing15.x Linux: /usr/local/altair/licensing/15.x 例) C:¥Users¥Administrator¥Desktop¥altair_lic.dat



① インストールサマリーが表示されます。確認後、Installをクリックしてインストールを開始します ② Doneをクリックし、インストールを終了します



サーバーを立てる

⑪で、プロキシ等でライセンスサーバーがインターネットへアクセスできない場合は、

「Automated Usage Reporting」が表示されます。

ライセンスの使用量ログを自動送信する場合は、 Yesをクリックし、必要なプロキシ情報を入力してください。 (p38にも補足があります)

手順

1.	ライセンスの申請	p5	
2.	サーバーを立てる	p10	
3.	初回起動時	p17	
4.	RapidMinerの日本語化	p22	
5.	Ver10.1から持ち上がりの場合	p24	
6.	使用しているライセンスの確認	p26	
7.	. 設定を変更したい場合		
8.	3. アルテアライセンスの設定が出ない場合		
9.	. 補足		
	・ Unit数が足りないとどうなるか?		
	 レガシーのRapidMinerのライセンスを使用できるか? 		
	・ 使用しているUnits数はどこで確認できるか		
	 通信ポートやログファイルの出力先は、どこで変更できるか 		
	 Managedサーバーとオンプレミスサーバーを使い分けられるか 		
	・使用量レポートについて		
	 ライセンスの更新 (ライセンスマネージャのバージョンが同じ場合) 		

RapidMiner Studioを初めて起動させた場合、ライセンスを選択する画面が表示されます。 Connect to an Altair License Management Systemを選択して、Nextをクリックします。



Configurationタブで、Manual configurationを選択します。 次にOn-premiseタブで、License Serverに以下を入力します。 「6200@<ライセンスサーバーのIPアドレスorデバイス名>」 Save & Testをクリックして、Success画面が表示されれば成功です。

例) 6200@10.0.141.63 など

Altair License Manage	ement System		×	Altair License Manage	ment System		
Configuration	Altair License configuration	Manual configuration	▼	Configuration	License Server 6200@10.0	141.63	
Managed Licensing				Managed Licensing	License File	Cho	ose
On-premise				On-premise			
			-	→			
<u>Help</u>			Save & Test	<u>Help</u>			& Test
			Success			×	
			0	License configuration succe	essful.		
						√ <u>о</u> к 19	

OKをクリックすると、RapidMinerの起動が始まります。 EULAが表示されるので、内容を確認してチェックを入れて、I Acceptをクリックします。



以下の画面が表示されれば、RapidMinerの起動ができています。 (初回起動時はチュートリアル画面から始まります。) チュートリアルの日本語訳も参考に、RapidMinerをご使用ください。



手順

1.	ライセンスの申請	p5	
2.	サーバーを立てる	p10	
3.	初回起動時	p17	
4.	RapidMinerの日本語化	p22	
5.	Ver10.1から持ち上がりの場合	p24	
6.	使用しているライセンスの確認	p26	
7.	設定を変更したい場合		
8.	3. アルテアライセンスの設定が出ない場合		
9.	. 補足		
	・ Unit数が足りないとどうなるか?		
	 レガシーのRapidMinerのライセンスを使用できるか? 		
	・ 使用しているUnits数はどこで確認できるか		
	 通信ポートやログファイルの出力先は、どこで変更できるか 		
	 Managedサーバーとオンプレミスサーバーを使い分けられるか 		
	・使用量レポートについて		
	 ライセンスの更新 (ライセンスマネージャのバージョンが同じ場合) 		

RapidMinerの日本語化

Ver10.2より、日本語化ファイルが同梱されるようになりました。 画面上部のメニュー Settings > Preference > Generalタブより Localeを"ja"に変更してください。 RapidMinerを再起動させると、RapidMinerが日本語化されます。



手順

1.	ライセンスの申請	p5
2.	サーバーを立てる	p10
3.	初回起動時	p17
4.	RapidMinerの日本語化	p22
5.	Ver10.1から持ち上がりの場合	p24
6.	使用しているライセンスの確認	p26
7.	設定を変更したい場合	p28
8.	アルテアライセンスの設定が出ない場合	p31
9.	補足	p33
	・ Unit数が足りないとどうなるか?	
	 レガシーのRapidMinerのライセンスを使用できるか? 	
	・ 使用しているUnits数はどこで確認できるか	
	 通信ポートやログファイルの出力先は、どこで変更できるか 	
	・ Managedサーバーとオンプレミスサーバーを使い分けられるか	
	・使用量レポートについて	
	 ライセンスの更新 (ライセンスマネージャのバージョンが同じ場合) 	

Ver10.1から持ち上がりの場合

既にver10.1でアルテアライセンスを利用していた場合は、 そのままver10.1時に使用していたアルテアライセンスでRapidMinerを使用できます。 起動時にライセンスを選択する画面は表示されません。



手順

1.	ライセンスの申請	p5
2.	サーバーを立てる	p10
3.	初回起動時	p17
4.	RapidMinerの日本語化	
5.	Ver10.1から持ち上がりの場合	p24
6.	使用しているライセンスの確認	p26
7.	設定を変更したい場合	p28
8.	アルテアライセンスの設定が出ない場合	p31
9.	補足	p33
	・ Unit数が足りないとどうなるか?	
	 レガシーのRapidMinerのライセンスを使用できるか? 	
	・ 使用しているUnits数はどこで確認できるか	
	 通信ポートやログファイルの出力先は、どこで変更できるか 	
	 Managedサーバーとオンプレミスサーバーを使い分けられるか 	
	・使用量レポートについて	
	・ ライセンスの更新 (ライセンスマネージャのバージョンが同じ場合)	

使用しているライセンスの確認

現在使用しているライセンスを確認するには、設定 > ライセンスを管理 をクリックしてください。 ここでどのようなライセンスを使用しているか確認することができます。



手順

1.	ライセンスの申請	p5
2.	サーバーを立てる	p10
3.	初回起動時	p17
4.	RapidMinerの日本語化	
5.	Ver10.1から持ち上がりの場合	p24
6.	使用しているライセンスの確認	p26
7.	設定を変更したい場合	p28
8.	アルテアライセンスの設定が出ない場合	p31
9.	補足	p33
	・ Unit数が足りないとどうなるか?	
	 レガシーのRapidMinerのライセンスを使用できるか? 	
	・ 使用しているUnits数はどこで確認できるか	
	 通信ポートやログファイルの出力先は、どこで変更できるか 	
	・ Managedサーバーとオンプレミスサーバーを使い分けられるか	
	・使用量レポートについて	
	 ライセンスの更新 (ライセンスマネージャのバージョンが同じ場合) 	



RapidMiner上で登録を変更したい場合などは、設定 > ライセンスを管理 より Configure Altair License を選択してください。





ConfigurationタブでManual configurationを選択し、On-premiseタブに移動して再度設定を行って ください。

Altair License Manage	ment System		×	T Altair License Manage	ment System			×
Configuration	Altair License configuration	Manual configuration	V	Configuration	License Server	6200@10.0.141.63		
Managed Licensing				Managed Licensing	License File			<u>C</u> hoose
On-premise				On-premise				
<u>Help</u>			Save & Test	Help			ŀ	Save & Test

手順

1.	ライセンスの申請	p5					
2.	サーバーを立てる	p10					
3.	初回起動時	p17					
4.	RapidMinerの日本語化	p22					
5.	Ver10.1から持ち上がりの場合	p24					
6.	使用しているライセンスの確認	p26					
7.	設定を変更したい場合	p28					
8.	アルテアライセンスの設定が出ない場合	p31					
9.	補足	p33					
	・ Unit数が足りないとどうなるか?						
	 レガシーのRapidMinerのライセンスを使用できるか? 						
	・ 使用しているUnits数はどこで確認できるか						
	 通信ポートやログファイルの出力先は、どこで変更できるか 						
	・ Managedサーバーとオンプレミスサーバーを使い分けられるか						
	・ 使用量レポートについて						
	 ライセンスの更新 (ライセンスマネージャのバージョンが同じ場合) 						

アルテアライセンスの設定が出ない場合

アルテアライセンスに関する設定が出ない場合は、 ライセンスがRapidMinerのものになっている可能性があります。 そのときは、設定 > 環境設定 > License よりAltair Unitsに変更してください。



手順

1.	ライセンスの申請	p5
2.	サーバーを立てる	p10
3.	初回起動時	p17
4.	RapidMinerの日本語化	p22
5.	Ver10.1から持ち上がりの場合	p24
6.	使用しているライセンスの確認	p26
7.	設定を変更したい場合	p28
8.	アルテアライセンスの設定が出ない場合	p31
9.		p33
	・ Unit数か足りないととつなるか?	
	 レカシーのRapidMinerのライセン人を使用できるか? 使用しているいに、物体ドスマウ語マネスム 	
	・ 使用しているUNITS致ほどとで確認できるか 落たい。したーダー、 バー・ボーー・デー・・・・	
	・通信ホートやロクノアイルの出力先は、とこで変更できるか	
	・ Managedサーバーとオンプレミスサーバーを使い分けられるか	
	・ 使用量レポートについて	

ライセンスの更新 (ライセンスマネージャのバージョンが同じ場合)

補足

■Unit数が足りないとどうなるか? 右のようなエラーメッセージが表示されます。



■レガシーのRapidMinerのライセンスを使用できるか?

設定 > 環境設定 > Licenseタブ より、 Preferred Licenseに"RapidMiner License"を 選択し、RapidMinerを再起動してください。



34



■使用しているUnits数はどこで確認できるか

Altair License Utility((almutil_gui)のLicense Usageタブで確認可能です。

	V U	/~ amuti_13,1.00/19,#	
名前	^	更新日時	種類
3rdparty		2022/09/30 14:51	ファイル フォルダー
🔳 almutil.exe		2022/09/30 14:51	アプリケーション
🔍 almutil_gui.exe		2022/09/30 14:51	アプリケーション
almutil_release		2022/09/30 14:51	ファイル
🚳 liblmx-altair.dll		2022/09/30 14:51	アプリケーション拡張
M manifest-md5.	xt	2022/09/30 14:51	TXT ファイル

File Edit Tools Help			ミニナエックを人れ				
HostID License Usage Managed Licensing LM-X Configuration	Activation Borrowing Local Admir	n Remote Adi	min				
C Host	Sa I	ver Types M-X Managed Filters					
Add							
Filters		🗹 Colla	ose on share string				
Feature (none) v Us	er	Only	used licenses Reset				
Text Tree							
✓ 6200@jpkypc10144			Server Uptime: 5 hour(s) 33 min(s)				
✓ GlobalZoneAP	21000 of 100002 used	v22.0	Expire date: 2023-04-14				
21000 license(s) used by imoto@jpkypc Share String: imoto:jpkypc10144	10144		Checkout: 2022-09-30 14:20				
> HWHyperGraph	6000 of 2147483647 used	v22.0	Expire date: 2023-04-14				
✓ HWHyperView	42000 of 2147483647 used	v22.0	Expire date: 2023-04-				
21000 license(s) used by imoto@jpkypc Share String: imoto:jpkypc10144:16424	10144 694354000_1664515205_463247		Ch <mark>e</mark> ckout: 2022-09-30 14:20				
21000 license(s) used by imoto@jpkypc Share String: imoto:jpkypc10144:12992	10144 1194640416_1664515203_771720		Checkout: 2022-09-30 14:20				
> HWLauncher	1000 of 2147483647 used	v22.0	Expire date: 2023-04-14				
> HWSimLabExternalSolverInterface	42000 of 2147483647 used	v22.0	Expire date: 2023-04-14				
✓ HWSimLabPrePost	42000 of 2147483647 used	v22.0	Expire date: 2023-04-14				
21000 license(s) used by imoto@jpkypc Share String: imoto:jpkypc10144:22120_1	10144 17711120_1664515225_960617		Checkout: 2022-09-30 14:20				
21000 license(s) used by imoto@jpkypc Share String: imoto:jpkypc10144:2240_16	10144 514950416_1664515269_112154		Checkout: 2022-09-30 14:21				
✓ HyperWorks	21000 of 100000 used	v22.0	Expire date: 2023-04-14				
21000 license(s) used by imoto@jpkypc ⁻ Share String: imoto:jpkypc10144	10144		Checkout: 2022-09-30 14:20				

補足

■通信ポートやログファイルの出力先は、どこで変更できるか

各種設定は「altair-serv.cfg」に記述します。

- 通信ポート(デフォルト6200)
- ログファイルの出力先
- ライセンスファイルの場所
- 利用制限など

※記述を変更した場合、「Altair License Server」のサービス再起動が必要です。

プロセス パフォーマンス	アプリの履歴	79-	・トアップ	ューザー	詳細	サービス
名前 ⁽¹⁾ ALG	P	PID 説明		cation La	ver Gat	
Altair License Server		C 40	Alasi-	1: C	yei Gao	eway se
AppIDSvc		≩(S)				
AppIDSvc						
AppIDSvc Appinfo	停止	:(T)				n



補足

■ Managedサーバーとオンプレミスサーバーを使い分けられるか

ALM_HHWU環境変数を追加することで、Managedかオンプレミスかを制御することができます。

環境変数の設定内容	ライセンス取得の動作イメージ
ALM_HHWUの環境変数設定なし	オンプレミス ⇒ Managedの順にライセンス取得を試みます。
ALM_HHWU=F	オンプレミスライセンスのみ取得を試みます。
ALM_HHWU=T	Managedライセンスのみ取得を試みます。

補足

■ 使用量レポートについて

Usage Reporting Toolとは?

Altair License Manager(ALM)をインストールすると、使用量レポートをAltairに自動的に送信する ツールが付属します。

自動送信のために、プロキシサーバーの設定が必要です。

License Managerインストール時にレポート送信の可否テストを自動的に行い、 通信できない場合はプロキシサーバー情報の入力が必要な旨のメッセージを表示します。

インストール完了後「alus.conf」ファイルにプロキシサーバー情報を記述してください。

- ALUS_HTTP_PROXYHOST=<プロキシホスト>
- ALUS_HTTP_PROXYPORT=<プロキシポート番号>
- ALUS_HTTP_PROXY_USER=<ユーザー名>
- ALUS_HTTP_PROXY_PASSWORD=<パスワード>
 ※無効な値が記述されている場合、ライセンスサーバーサービス起動に失敗します。

自動送信が不可の場合は、C:¥Program Files¥Altair¥licensing15.2¥data¥pendingフォルダをお送りいただきます。



■ ライセンスの更新 (ライセンスマネージャのバージョンが同じ場合)

ライセンスを更新するには、'C:/Program Files/Altair/licensing<バージョン>/'に存在する ライセンスファイルを、新しいライセンスファイルで、全く同じ名前で上書きします。

📜 🛛 🚽 📜 🗢 🛛 licensing15.2

Home Share View



新しいライセンスファイルで上書き

その後、Altair License Serverを再起動します。