Managed ライセンスの利用 2024.0

- Altair AI Studio 2024.0にManagedライセンスを適用する -





はじめに

この資料では、アルテアのManagedライセンスを使用する方法について説明します。 ライセンスサーバーがオンプレミスの場合は、別資料をご覧ください。 (どちらのタイプかは、契約時に決めます。)





Ver10.1より、RapidMinerはアルテアライセンスで動作するようになりました。 RapidMiner Studioでは、基本的に**20 Units**を使用します。

Managedライセンスは、インターネットを経由して動作します。 日本国内であれば場所を問わずライセンスの利用が可能です。





この後の操作では、以下を使用します。

- RapidMiner Studio ver10.2以降
- Altair Data Analyst ライセンス (最低20 Units)
- Altair Oneへのログイン情報 (メールアドレス/パスワード)
- インターネット環境

手順

1.	Altair Oneで設定 (管理者)	<u>p7</u>
	1. Altair Oneアカウントの作成	
	2. Altair Oneにログイン	
	3. ユーザーの追加	
	4. グループの作成	
2.	Altair Oneへのログイン (ユーザー全員)	<u>p27</u>
3.	初回起動時	<u>p29</u>
4.	RapidMinerの日本語化	<u>p34</u>
5.	使用しているライセンスの確認	<u>p36</u>
6.	設定を変更したい場合	<u>p38</u>
7.	アルテアライセンスの設定が出ない場合	<u>p41</u>
8.	補足	p43

手順

1.	Altair Oneで設定 (管理者) 1. Altair Oneアカウントの作成 2. Altair Oneにログイン 3. ユーザーの追加 4. グループの作成	p7
2.	Altair Oneへのログイン (ユーザー全員)	p27
3.	初回起動時	p29
4.	RapidMinerの日本語化	p34
5.	使用しているライセンスの確認	p36
6.	設定を変更したい場合	p38
7.	アルテアライセンスの設定が出ない場合	p41
8.	補足	p43

※ライセンス契約の代表者が操作を行ってください

以下のリンクより、AltairOneアカウントを作成します。 <u>https://admin.altairone.com/register</u> ※First NameやLast Nameは<u>英語</u>でご入力ください。



メールアドレスにAltair Oneよりワンタイムパスワードが届くので、6桁の数字をサイトに入力します。 ※コードは15分で無効になります。

Altair One: Please verify your email address D 受信トレイ×



AltairOne Admin Portal <no-reply@altair.com> To 自分 - 16:54 (4 分前) 🛛 🕁

Dear

Thank you for signing up for Altair One. To finish the sign up process, we need to verify that we have the right email.

Please use the verification code below to sign up.

095070 This code expires in 15 minutes.

Has the code expired? No problem. You can just resubmit the registration form to receive a new verification email.

The safety of your data is our number one priority, as well as making our tools easier for you to access. If you have any questions, please don't hesitate to contact us at support@altair.com.

ワンタイムパスワードの入力後は、会社名や国などアカウントの詳細を入力します。

[e Trials, Licenses, l Documentation an	Downloads, Lear d so much more.	ning &
PERSONAL INFO	VERIFY EMAIL	ACCOUNT INFO	SECURITY SETUP
	Provide Com	oanv Details	
		J	Company Info
Company name *			
Country *		с	ompany Address
			-
Select Country			
Select Country Address line 1		Address line 2	

最後に、セキュリティの設定を行います。 以下の左の画面が表示された後、自動でセキュリティ設定のページに移行します。



「パスワード」と「セキュリティ質問」の両方の設定を行います。



2つの設定後は、オプションでさらに セキュリティを高める設定を行うことができます。 この設定は、後から行うこともできます。

そのまま「続行」を押すと、アカウントの作成が完了します。

セキュリティ方式の設定

8

セキュリティ方式により、自分だけがアクセス可能なことを保証し、アカウントを保護できます。

オプションの設定



Google Authenticator

Google Authenticatorアプリで生成され た一時的なコードを入力してください。 アクセスに使用されます





Okta Verify

Okta Verifyは、携帯電話にインストール され、本人確認を行うための Authenticatorアプリです。 アクヤスに使用されます

<u>セットアップ</u>



セキュリティキーまたは生体 Authenticator

セキュリティキーまたは生体 Authenticatorを使用してサインインする アクセスに使用されます

セットアップ

統行

<u>サインインに戻ります</u>



Altair Oneにログインします。 https://altairone.com/Dashboard

ログインできれば、ダッシュボードに以下のような画面が表示されます。 ライセンスを確認するため、Managed Licensesをクリックします。

Altair One" ONLY FORWARD			Feedback 🗘 🔍
Welcome (Account Own For downloading software, go to My Apps.	ner),	5	ĺ
Favorite Apps 🛛 🗸		View My Apps →	
	Favorite some of your apps	s for quick access	
Additional Services 🗸			
Support & Services Community & Support Marketplace Altair Connect	Manage Account Managed Licenses Profile Users	Resources Online Help Learning Center Academic Program Resource Library YouTube	
Getting started ~	Altair Units Ma	Arketplace	



申請した通りライセンスがあるか確認してください。

※ライセンスがない、またはライセンスに誤りがある場合などはご連絡ください。

All	tair One" ONLY FORV	VARD		Feedba
🖁 Dashl	board			Contact S
Q Users	s			
User	Profile			
icense S	Settings ~			
€ Mana	aged			
⊒ On-Pr	rem			
			AU Data Analyst Expires on August 7, 2024 UTC	
ana (こ言	agedをクリ 詳細に確認す	ックすると、 可能	102 of 500 ALTAIR UNITS USED	
F			View License Usage	
	Dashboard	License Usage Authorized Machines Usage Logs	License Priority Groups Feature Restrictions Borrow Settings Allowed IP Addresses Named User C	onsumables
	오 Users	Current License Usage		
	く User Profile	License		
	icense Settings ~	All		•
	★ Managed			
	۵ On-Prem	Filters		
		Feature (None)	•	Reset
		Feature (None) Only my usage Only used licenses Collapse on share string	•	Reset
		Feature (None) Only my usage Only used licenses Only used licenses Collapse on share string	• Last updated at: Thu 2024-05-16 05:46 PM GMT+9 Refresh	Reset
			• Last updated at: Thu 2024-05-16 05:46 PM GMT+9 Refresh	Reset

ユーザーの追加

※これ以降の設定は、Roleが「Owner」もしくは「Admin」の方のみ可能です。 デフォルトでは、ライセンス契約の代表者が「Owner」に設定されています。

製品を利用するユーザーを追加していきます。 ダッシュボード画面の中央より、Usersを選択します。

Additional Services ~

Support & Services	Manage Account	Resources
Community & Support Marketplace Altair Connect	Managed Licenses Profile Users	Online Help Learning Center Academic Program Resource Library YouTube

ユーザーの追加

Add Userを選択します。

Him One ONLY FOR	WARD					Feedback 🔍
🔛 Dashboard	Users ()			▼ Filter	् 🇘 Import From CSV	Export To CSV Add User
ନ୍ଦ୍ର Users						Show 10 - entries
Q User Profile	MDH ID	Name	Email	Phone	Job Title	Status
License Settings Y					•	
🏶 Managed						
🖻 On-Prem						
	-					
	-					-
			First	1 2 Last		

ユーザーの追加

必要な項目を入力し、Submitをクリックすると追加完了です。 E-mail, First Name, Last Nameは必須ですが、Job Title, Phoneについては空欄でも構いません。 追加されたユーザーには、アクティベーションメールが自動送信されます。 (メールを受け取ったユーザーは、<u>Altair Oneへのサインイン</u>に進んでください。)

New User

		英語で入力
First Name	Last Name	※文字化けを防く
Job Title		
Phone		

この操作を繰り返し、製品を利用するユーザー全員を追加します。

ユーザーの追加 (一括登録)

CSVファイルを使用して、複数のユーザーを一括で登録することも可能です。 右上のImport From CSV を選択してください。

::: Altair One" | ONLY FORWARD

E Dashboard	Users (۲	Filter	् 🛃 Import From CSV	LEXPORT TO CSV Add User
옷 Users						Show 10 - entries
Q User Profile	MDH ID	Name	Email	Phone	Job Title	Status
License Settings 🗸 🗸					•	
🏶 Managed	_					
🖻 On-Prem	_					
	-					
	-					
	-					
			First	1 2 Last		

Feedback 2

ユーザーの追加 (一括登録)

CSVファイルをアップロードして、ユーザーを追加できます。 this templateをクリックすると、アップロードするCSVのサンプルも確認することができます。 ここでも同様に、Job Title, Phoneについては空欄でも構いません。 ※入力内容は、文字化けを防ぐため<u>英語</u>で入力

Х

User Import From CSV

To mass import users to this account please download and populate this template.		А	В	С	D	E	F
Note: first_name, last_name, and email fields are required. job_title and phone_number are optional and may be left blank. Be sure to leave the column	1	first_name	last_name	email	job_title	phone_nur	mber
headers and remove the example entries from the CSV before upload.	2	John	Doe	jdoe@exar	Engineer	111-111-1	.111
	3	Jane	Smith	jane.smith	Project M	anager	
↓	4	Bob	Jones	bjones@ex	kample.cor	n	
Drag & Drop CSV File here OR Choose File No file chosen							
submit							

参考:<u>https://community.altair.com/csm?id=community_question&sys_id=ad56c4f61b2bd0908017dc61ec4bcb73</u>



ユーザーの一括登録がうまくいくと、成功メッセージが表示されます。 また、メールでも完了した旨のメッセージが届きます。

User Import From CSV

Upload Status: Full Success

Upload Requested By:

Upload Submitted At: 2023-05-24 12:53:46 AM UTC Total Users to Import: 3 Count Processed: 3 Count Failed: 0 Import Finished at: 2023-05-24 12:54:14 AM UTC

Close

Х

ユーザーの追加 (一括登録)

失敗した場合でも、リンクをクリックすると エラーメッセージを確認できるため、ファイルの修正の参考にしてください。

×

User Import From CSV



グループの作成

■なぜグループを作成するのか

意図しないライセンスの使用を防ぐためです。

グループ設定のない状態で使用すると、他部署向けのライセンスを意図せず 使用してしまう可能性があります。それを防ぐため、ライセンスを利用する前に<u>必ず</u>ご設定ください。

※どのグループにも含まれないユーザーは、同一アカウント内のすべてのライセンスに アクセス可能なため、他部門向けのライセンスでも使用できてしまいます。

グループの作成

左のタブより、License Settings > Managed に移動し、 Groups > Create Group (またはAdd Group) を選択します。



任意のグループ名を付け、Submitをクリックしてグループを作成します。

Add User Groups	
Group Name (4) test 5 Submit Cancel	

グループの作成

グループIDをクリックします。 開いた画面でAdd Userをクリックします。

License Usage Authorized Machines Usage Logs License Pr	iority Groups Feature Restrictions Borrow Set	tings Allowed IP Addresses
Groups (1)		Add User ×
GroupID	Name	
6		Q
	First (1) Last	You have no users yet.
		To add a new user please click Add User
		License Priority Assign License
		No license assigned to group.

グループの作成

グループに追加したいユーザーを選択して、Add Userをクリックします。 Nameの左にあるチェックをクリックすると、全員を選択することができます。



グループの作成

ユーザーを追加した後は、Assign Licenseを選択し、 グループに割り当てたいライセンスを選択します。

T test		Add User X		
		্ Show 10 - entries		
Name	Email	Show to renates		
	First 1	Last		
License Prio	rity	Assign License		Assign License To Group
				Group Name
	E			test
No	License assigned	to group.		License ID
	To assign a license ple	ase click	(11)	- AU Data Analyst
10	Assign License		Ŭ	(12) Submit Cancel

手順

1.	Altair Oneで設定 (管理者) 1. Altair Oneアカウントの作成 2. Altair Oneにログイン 3. ユーザーの追加 4. グループの作成	p7
2.	Altair Oneへのログイン (ユーザー全員)	p27
3.	初回起動時	p29
4.	RapidMinerの日本語化	p34
5.	使用しているライセンスの確認	p36
6.	設定を変更したい場合	р38
7.	アルテアライセンスの設定が出ない場合	p41
8.	補足	p43

Altair Oneへのサインイン (ユーザー全員)

管理者がユーザーを追加した際に、

ユーザーにはAltair Oneからアクティベーションメールが届きます。

①Altair One (community@altair.com) からアクティベーションメールが届いたら、
 "Activate Altair Account"をクリックします。

②"セットアップ"をクリックし、③パスワード要件に従ってパスワードを設定して"次へ"
 ④エンドユーザー使用許諾契約をご確認の上、同意にチェックを入れて"開く"をクリックします。

		3 ALTAIR	(4)
Dear 管理有に登録された名前 Metcome to Attair Onel Please activate your account through our single sign-on portal to get started. Attair One is the single destination to access your innovation toolset, providing access to: A vast software marketplace featuring tools from Attair and beyond Byopont resources Account information including user details, hosted Attair Units and more Count information including user details, hosted Attair Units and more Account information including user details, hosted Attair Units and more Account information including user details, hosted Attair Units and more Account information including user details, hosted Attair Units and more Account information including user details, hosted Attair Units and more Account information including user details, hosted Attair Units and more Account information including user details, hosted Attair Units and more Account information including user details, hosted Attair Units and more Account information including user details, hosted Attair Units and more Account information including user details, hosted Attair Units and more Account information including user details, hosted Attair Units and more Account information including user details, hosted Attair Units and more Account information including user details, hosted Attair Units and more Account information including user details, hosted Attair Units and more Account information including user details, hosted Attair Units and more Account information including user details, hosted Attair Units and more Account information including user details, hosted Attair Units and more Account information including user details, hosted Attair Units and more Account information including user details, hosted Attair Units and Berge user details, hosted Attair Account information including user details, hosted Attair Acc	セキュリティカズの破定 ④	Lizer-Fordia Contract Contract	<section-header><section-header><section-header><section-header><text></text></section-header></section-header></section-header></section-header>
		×^	登録か完了すると ログインの状態になります。
			Home Community & Support Training Marketplace

手順

1.	Altair Oneで設定 (管理者)	р7
	1. Altair Oneアカウントの作成	
	2. Altair Oneにログイン	
	3. ユーザーの追加	
	4. グループの作成	
2.	Altair Oneへのログイン (ユーザー全員)	p27
3.	初回起動時	p29
4.	RapidMinerの日本語化	p34
5.	使用しているライセンスの確認	p36
6.	設定を変更したい場合	p38
7.	アルテアライセンスの設定が出ない場合	p41
8.	補足	p43

初回起動時

RapidMiner Studioを初めて起動させた場合、ライセンスを選択する画面が表示されます。 Connect to an Altair License Management Systemを選択して、Nextをクリックします。







Successfulと表示されればOK! 失敗する場合は、設定を見直してください。 <u>o</u>k

初回起動時

テスト画面の"OK"をクリックすると、RapidMinerの起動が始まります。 EULAが表示されるので、内容を確認してチェックを入れて、I Acceptをクリックします。



初回起動時

以下の画面が表示されれば、RapidMinerの起動ができています。 (初回起動時はチュートリアル画面から始まります。) チュートリアルの日本語訳も参考に、RapidMinerをご使用ください。



手順

1.	Altair Oneで設定 (管理者)	p7
	1. Altair Oneアカウントの作成	
	2. Altair Oneにログイン	
	3. ユーザーの追加	
	4. グループの作成	
2.	Altair Oneへのログイン (ユーザー全員)	p27
3.	初回起動時	p29
4.	RapidMinerの日本語化	p34
5.	使用しているライセンスの確認	p36
6.	設定を変更したい場合	p38
7.	アルテアライセンスの設定が出ない場合	p41
8.	補足	p43

RapidMinerの日本語化

Ver10.2より、日本語化ファイルが同梱されるようになりました。 画面上部のメニュー Settings > Preference > Generalタブ より Languageを"ja"に変更してください。 RapidMinerを再起動すると、RapidMinerが日本語化されます。



手順

1.	Altair Oneで設定 (管理者)	р7
	1. Altair Oneアカウントの作成	
	2. Altair Oneにログイン	
	3. ユーザーの追加	
	4. グループの作成	
2.	Altair Oneへのログイン (ユーザー全員)	p27
3.	初回起動時	p29
4.	RapidMinerの日本語化	p34
5.	使用しているライセンスの確認	p36
6.	設定を変更したい場合	p38
7.	アルテアライセンスの設定が出ない場合	p41
8.	補足	

使用しているライセンスの確認

現在使用しているライセンスを確認するには、設定 > ライセンスを管理 をクリックしてください。 ここでどのようなライセンスを使用しているか確認することができます。



手順

1.	Altair Oneで設定 (管理者)	тр7
	1. Altair Oneアカウントの作成	
	2. Altair Oneにログイン	
	3. ユーザーの追加	
	4. グループの作成	
2.	Altair Oneへのログイン (ユーザー全員)	p27
3.	初回起動時	p29
4.	RapidMinerの日本語化	- p34
5.	使用しているライセンスの確認	- p36
6.	設定を変更したい場合	p38
7.	アルテアライセンスの設定が出ない場合	- p41
8.	補足	- p43



RapidMiner上で登録を変更したい場合などは、設定 > ライセンスを管理 より Configure Altair License を選択してください。





新たにRapidMiner上で登録し直すなど、手動で設定したい場合は

Manual configurationを選択し、Managed Licensingタブに移動し、再度設定を行ってください。

Altair License Manage	ment System		X	Altair License Manager	ment System		
Configuration	Altair License configuration	Manual configuration	Ţ	Configuration	Altair One Authorization	Login to Altair One	v
Managed Licensing	-	System configuration Manual configuration		On-premise	Email address Password		
On-premise					Altair One Proxy	System proxy	•
Help			Save & Test	Help			Save & Tes

手順

1.	Altair Oneで設定 (管理者)	р7
	1. Altair Oneアカウントの作成	
	2. Altair Oneにログイン	
	3. ユーザーの追加	
	4. グループの作成	
2.	Altair Oneへのログイン (ユーザー全員)	p27
3.	初回起動時	p29
4.	RapidMinerの日本語化	p34
5.	使用しているライセンスの確認	p36
6.	設定を変更したい場合	p38
7.	アルテアライセンスの設定が出ない場合	
8.	補足	p43

アルテアライセンスの設定が出ない場合

アルテアライセンスに関する設定が出ない場合は、 ライセンスがRapidMinerのものになっている可能性があります。 そのときは、設定 > 環境設定 > License よりAltair Unitsに変更してください。



手順

		Рдт
7.	アルテアライセンフの設定が出かい提合	n41
6.	設定を変更したい場合	p38
5.	使用しているライセンスの確認	p36
4.	RapidMinerの日本語化	p34
3.	初回起動時	p29
2.	Altair Oneへのログイン (ユーザー全員)	p27
1.	Altair Oneで設定(管理者) 1. Altair Oneアカウントの作成 2. Altair Oneにログイン 3. ユーザーの追加 4. グループの作成	р <i>т</i>

- Unit数が足りないとどうなるか?
- レガシーのRapidMinerのライセンスを使用できるか?
- 使用しているUnits数はどこで確認できるか(管理者)
- 使用しているUnits数はどこで確認できるか (一般ユーザー)
- Altair Unitsについて
- ログについて
- 二段階認証について
- アクティベーションメールの再送
- RoleのOwnerとAdminの違いは?

補足

■Unit数が足りないとどうなるか? 右のようなエラーメッセージが表示されます。



■レガシーのRapidMinerのライセンスを使用できるか?

設定 > 環境設定 > Licenseタブ より、 Preferred Licenseに"RapidMiner License"を 選択し、RapidMinerを再起動してください。



45



■使用しているUnits数はどこで確認できるか(管理者)

管理者であれば、Altair One内のManaged > License Usageから確認することができます。

III Altair One ON	LY FORWARD								Feed	back 🔍
🔛 Dashboard	License Usage Authorized Machines	Usage Logs	License Priority	Groups	Feature Restrictions	Borrow Settings	Allowed IP Addresses	Named User	Consumables	5
१९ Users	Current License Usage									
○ User Profile	License									
License Settings ~	All								•	
د On-Prem	Filters									
	Feature (None) Only my usage Only used licenses Collapse on share string			•					Q Reset	
			Last up	dated at: Th	u 2024-05-16 05:46 PM	GMT+9 Refresh				
	✓ AU Data Analyst									
	▶ GlobalZoneAP		10200	0 of 500000	used	v24.0		Expire	date: 2024-08-0)7
	► HyperWorks		10200	0 of 500000	used	v24.0		Expire	date: 2024-08-0	70

補足

■使用しているUnits数はどこで確認できるか (一般ユーザー)

一般ユーザーの場合は、以下からダウンロードできる設定用のプログラム(almutil_gui)で、 アカウントの認証を行うとLicense Usageタブより確認することができます。

https://community.altair.com/community?id=community_question&sys_id=e556c4f61b2 bd0908017dc61ec4bcb74

S Altair License Utility			_		×	
File Edit Tools Help						
HostID License Usage Managed LM-X Configuration Host Add Filters Feature HWRapidMinerStudio	Licensing Activation Bo	rrowing Remote Admin Server Types LM-X V	Wanaged e string es	▲ Filte Reset	rs	Managedを選択する
Text Tree					_	
✓ Managed Licensing (AU Data Analy	st)		License	ID:		
✓ HWRapidMinerStudio	20000 of 2147483647	used v22.0 E	xpire date: 2	023-09	-14	
20000 license(s) used by Share String:	12776_687538304_1692	Chec 839730_449535	kout: 2023-0	8-24 10	:15	
	∟ast updated at: Thu 2023-08-2	24 10:21:06 AM		Refres	n l	

■Altair Unitsについて

ユニット数は×1000で表示されます。

▼ AU Data Analyst	
▶ GlobalZoneAP	20000 of 500000 used
▶ HyperWorks	20000 of 500000 used
► HWRapidMinerStudio	20000 of 2147483647 used

例) 一台のPCでAI Studioを動作させている場合
 AI Studioは通常20ユニットを消費するので、表示上は20,000になります。
 20 × 1,000 = 20,000

■Altair Unitsについて

AI Studioの起動時、GlobalZoneAPとHyperWorksも使用されていることが確認できます。 ですが、これはユニットを<u>3重に使用しているわけではない</u>です。

▼ AU Data Analyst	
► GlobalZoneAP	20000 of 500000 used
HyperWorks	20000 of 500000 used
HWRapidMinerStudio	20000 of 2147483647 used

製品の起動にはGlobalZoneAPとHyperWorksも必要とするので、このような表記になっています。

- ・GlobalZoneAP: Asia-Pacific圏の合計使用量。契約Units数分のみ配布。
- ・ HyperWorks: すべてのGlobalZoneの合計使用量。契約Units数分のみ配布。
- ・HWRapidMinerStudioなど: 各製品のこと。契約Units数にかかわらず実質無制限で発行。

製品の起動には、これら3つが必要

GlobalZoneAPとHyperWorksは、現在のライセンス使用量の合計の把握にお役立てください。



■**ログについて** 別資料にまとめていますので、そちらをご参考ください。 <u>https://www.rapidminer.jp/materials/1974/</u>

■二段階認証について

https://altairone.com/Dashboard

ダッシュボードの右上にあるアカウントより、Account Settingsに進みます。

NLY FORWARD					Feedback 2
Welcome For downloading softw	(Account Owner), ware, go to My Apps.			•	
Favorite Apps 🛛 🗸				Support & Services Community & Support Marketolace	
		Favorite some of your apps for quick access		Altair Connect	
Sessions 🗸		+ New Session		Manage Account Managed Licenses Profile Users	
		No Active Sessions		Resources Online Help Learning Center Academic Program Resource Library YouTube	
Additional Servic	es v				
Support & Service	25	Manage Account	Resources	(Account Settings	Logout
Community & Suppor	rt	Managed Licenses	Online Help		

■二段階認証について

Hiair One" ONLY	Y FORWARD			Feedback 义
Dashboard	Settings Authorized Machines			
였 Users	Linear Des Cile			
🙁 User Profile	User Profile			
License Settings ~		Password and Security Settings Del	ete My Account	
🏶 Managed				
🖻 On-Prem	Marketing Preferences			
		□ I would like to receive marketing e □ I would like to receive marketing e v セキュリティ方式 セキュリティ方式は、Oktaや他のアプリケーションにサイ のアカウントのセキュリティを強化するものです。 バスワード	emails from Altair インインする際に、お客様 リセット	セキュリティ方式より、
		Okta Verify	セットアップ	任息のものを設定しより。
		セキュリティキーまたは生体認証システム	セットアップ	
		Google Authenticator	削除	
		セキュリティ質問	削除	
				52

(4)

■アクティベーションメールの再送

時に、ユーザーがパスワードを忘れてAltair Oneにログインできなくなってしまう場合があります。 そのとき、管理者はパスワードのリセットやアクティベーションメールを再送することができます。

Altair One" ONLY F	ORWARD								Feedback 👤
Dashboard	Users (16)			T Filter		Q L Impo	ort From CSV	Export To CSV	Add User
[®] User Profile						E		Re-sync	from MDH
License Settings →	MDH ID	Name	^{Email} -ザーを選択		Phone	Company First Name			
						Last Name			
Info for				×		E-mail			
Onboarded Status:						Phone			
Portal Creation Date:						Job Title			
Details:						Allow Cloud Services			
Last Login Date:					. 3	Role ③	Owner 👻		
Status Changed Date:					Last	Show Authorize	d Machines	Eri Kitan	0
Last Updated Date:						 More Details 			
Activated Date:							Save	Close	
Created Date:									
Send Onboarding Email									



■ RoleのOwnerとAdminの違いは?

Ownerはその組織の代表で、<u>1人</u>しかなることができません。 Adminは、Ownerと同等の操作を行うことができ、<u>複数人</u>なることができます。